

Installationsvejledning for "IBOS Nodelæser"

Systemkrav

IBOS Nodelæser er primært testet med

-
- Windows 10
- JAWS 17.0
- Braille display af typen Freedom Scientific "FOCUS 14"

Programmet vil sandsynligvis også køre med andre versioner af Windows, JAWS og med de fleste andre Braille Displays.

Til demonstrationsformål, primært for seende vil programmet også kunne afvikles uden JAWS og Braille display, men en meget stor del af funktionaliteten vil naturligvis ikke være tilgængelig.

IBOS Nodelæser forudsætter endvidere at brugeren er i stand til at manøvrere rundt i et almindeligt Windows-program, og specielt er fortrolig med følgende Windows Forms kontroller:

- Menulinie
- "Åbn" dialog
- Listevisning
- Trævisning med checkboxe.

"Trævisning med checkboxe" er den eneste eksotiske af ovenstående kontroller, men udmærker sig ved at udgøre ryggraden i JAWS opsætnings-mekanisme og vil dermed være de fleste JAWS brugere særdeles bekendt.

Installation af IBOS Nodelæser

"IBOS Nodelæser" distribueres i form af filen **"Setup.exe"** Dateret **?? ?? / ??**

Denne fil kan afvikles fra et externt medium, eksempelvis en USB memory stik, eller den kan kopieres ind på PC'en disk først. (Hvis installationsfilen distribueres som et link til en hjemmeside og linket ikke virker umiddelbart skal linket blot kopieres til den benyttede Web-browsers adresselinie, hvorefter det aktiveres ved et tryk på "Return")

Klik på filen **"Setup.exe"** og acceptér de foreslåede valg.

Når "IBOS Nodelæser" er installeret bør man straks gå videre med opsætning af JAWS:

Opsætning af JAWS for "IBOS Nodelæser"

For at optimere samspillet med JAWS bør man straks efter installationen af IBOS Nodelæser ændre nogle få JAWS indstillinger. Disse ændringer laves KUN for IBOS Nodelæser og får altså ingen indflydelse for JAWS opsørsel over for andre programmer.

Start JAWS

Start IBOS Nodelæser og giv programmet focus

Tast <Insert> F2 for at starte "JAWS Manager"

Vælg IndstillingsCenter og tryk for at vise dialogen "Tilføj ny konfiguration"

Klik OK for at lukke dialogen og starte "JAWS Indstillingscenter – IBOS MusicXmlReader"

Lav derefter følgende ændringer i JAWS indstillinger for "IBOS MusicXmlReader"

Indstillings navn	Handling	Virkning
Braille->Avanceret-> "Placering af statusceller"	Vælg "Ingen"	Fjerner overflødig information om Windows kontrol type
Braille->Generelt-> Brailletilstand	Vælg "Output for tale"	Sender samme information til Braille displayet som til talesyntesen.
Braille->Generelt-> "Vis Tekst i 8 punkt Braille tilstand"	Markér checkbox	Viser punkt-output i 8-punkt.
Braille->Generelt->Panorering-> "Bruger panoreringstilstand"	Vælg "Maksimér tekst"	Optimerer placeringen af information på punkt-displayet.

Hermed er IBOS nodelæser installeret og klar til brug.

NOTE: JAWS gemmer ovenstående konfigurationen i en simpel tekstfil.

Et eksempel på en typisk placering på en PC med brugeren "Jens" og JAWS 17. 0 installeret er:

C:\Users\Jens\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\17.0\Settings\dan\IBOS MusicXmlReader.JCF

Et typisk eksempel på indholdet af denne fil efter ovenstående opsætning er:

```
[Brailiant BI]
PositionOfStatusCells=2
UseHowManyStatusCells=0
BraillePanMode=2
[Braille]
BrailleMode=2
```

Installation af andre værktøjer

IBOS Nodelæser kan med fordel anvendes sammen med andre værktøjer til håndtering af noder.

For eksempel det gratis nodeskrivnings-program MuseScore, som kan downloades fra

<https://musescore.org/da>